

無事故無災害日数カウンター

取扱説明書

(Version 2.00)

Nomoad カスタム版を使用して無事故無災害日数を表示するための外部ソフトです。

タスクトレイに常駐し、無事故無災害日数を自動的にカウントしながら任意のフォルダに CSV ファイルとして保存します。最大3つのカウンターを使用できます。

目次

CSV ファイルのフォーマット.....	2
設定方法.....	3
CSV ファイル出力先の設定.....	3
無事故無災害の起点日時をセットする.....	4
カウントを停止・再開する.....	5
カウントの値の書式を設定する.....	6

CSV ファイルのフォーマット

無事故無災害日数カウンターは、現在日時と、3つの指定した日時から現在日時までの無事故無災害日数（[1]～[3]）をCSVファイルとして出力します。

CSV ファイルのフォーマット

	1	2	3	4
1	無事故無災害 日数[1]	無事故無災害 日数[2]	無事故無災害 日数[3]	-
2	現在日時（年）	現在日時（月）	現在日時（日）	現在日時（時）

※Nomoad カスタム版で CSV ファイル内のデータを指定する場合の例

例：無事故無災害日数[1]のリアルタイム表示のためのデータタグ

<%EX_CSV, "D:¥xxxx.csv", 1, 1>

例：現在日時（日）のリアルタイム表示のためのデータタグ

<%EX_CSV, "D:¥xxxx.csv", 3, 2>

Nomoad カスタム版の一行文部品での使用・表示例：

<%EX_CSV, "D:¥xxxx.csv", 2, 2> 月 <%EX_CSV, "D:¥xxxx.csv", 3, 2> 日 現在、無事故無災害日数は、<%EX_CSV, "D:¥xxxx.csv", 1, 1> 日です。




6 月 18 日 現在、無事故無災害日数は、131 日です。

設定方法

無事故無災害日数カウンターを使用するために、各種設定を行います。


設定画面を表示するには、Windows のタスクトレイから「無事故無災害日数カウンター」を右クリックし、「無事故無災害日数の設定」をクリックします。



CSV ファイル出力先の設定

Nomoad カスタム版で読み込むための CSV ファイルの場所を設定します。

1. 「無事故無災害日数の設定」ウインドウを表示します。
2. 「CSV ファイルの場所」をクリックし、CSV ファイルの保存先を指定してください。ここで指定した CSV ファイルを Nomoad カスタム版で使用します。



3. 「OK」をクリックします。

無事故無災害の起点日時をセットする

各カウンターへ、事故、災害が起きた最終日時をセットします。この日時が無事故無災害日数カウンターの起点となります。最大3つのカウンターをそれぞれ設定できます。

1. 「無事故無災害日数の設定」ウインドウを表示します。
2. 「カウンターの起点日時」をセットします。

無事故無災害日数の設定

無事故無災害カウンター [1]

カウンターの起点日時

2024年 7月 1日 0 時

☐ カウント停止

無事故無災害カウンター [2]

カウンターの起点日時

2025年 3月 4日 0 時

☐ カウント停止

無事故無災害カウンター [3]

カウンターの起点日時

2025年 3月 4日 0 時

☐ カウント停止

OK

キャンセル

カウンターの出力最小桁数

1

☐ 全角文字で出力

CSVファイル出力先

CSVファイルの場所...

C:\CountData\count.csv

無事故無災害日数カウンター
Version 2.00
(c) 2025 NOMOSOFT,LLC

※最大3つのカウンターをセットできます。

3. 「OK」をクリックします。

カウントを停止・再開する

無事故無災害日数のカウントを停止・再開できます。

1. 「無事故無災害日数の設定」ウィンドウを表示します。
2. 「カウント停止」を選択すると無事故無災害日数のカウントを停止します。選択を解除するとカウントを再開します。

無事故無災害日数の設定

無事故無災害カウンター [1]
カウントの起点日時
2024年 7月 1日 0 時
☒ カウント停止

無事故無災害カウンター [2]
カウントの起点日時
2025年 3月 4日 0 時
☐ カウント停止

無事故無災害カウンター [3]
カウントの起点日時
2025年 3月 4日 0 時
☐ カウント停止

CSVファイル出力先
C:\CountData\count.csv

CSVファイルの場所...

カウントの出力最小桁数
1
☐ 全角文字で出力

OK
キャンセル

無事故無災害日数カウンター
Version 2.00
(c) 2025 NOMOSOFT,LLC

※3つのカウンターへそれぞれ停止・再開できます。

3. 「OK」をクリックします。

カウントの値の書式を設定する

CSV ファイルへ出力されるカウント値の書式を設定できます。

- ・「カウントの出力最小桁数」

カウンターの出力の最小桁数を 1 ～ 5 桁の間で設定できます。

例：

1 桁に設定した場合、「3」「12」

3 桁に設定した場合、「003」「012」

5 桁に設定した場合、「00003」「00012」

- ・「全角文字で出力」

カウンターの出力を半角数字ではなく、全角数字で出力します。

無事故無災害日数の設定

無事故無災害カウンター [1]
カウントの起点日時
2024年 7月 1日 0 時
☐ カウント停止

無事故無災害カウンター [2]
カウントの起点日時
2025年 3月 4日 0 時
☐ カウント停止

無事故無災害カウンター [3]
カウントの起点日時
2025年 3月 4日 0 時
☐ カウント停止

カウントの出力最小桁数
1
☒ 全角文字で出力

CSVファイル出力先
CSVファイルの場所...
C:\CountData\count.csv

OK
キャンセル

無事故無災害日数カウンター
Version 2.00
(c) 2025 NOMOSOFT,LLC